

Create New Value by



**セキュア・インターネットVPN-HighSpeed**


**シンプルメニュー**

**ポータルサイト ご利用に際して**



# セキュア・インターネットVPN-HighSpeed

シンプルメニューポータルサイトをご利用ください



The screenshot shows a web browser window displaying the Master's ONE portal. The page title is "Master's ONE" and the URL is "https://203.138.84.199/m1simple/bases". The page content includes a search bar, a navigation menu on the left, and a main section titled "拠点の一覧" (List of Sites). The table below shows a list of sites with columns for "保守番号" (Maintenance No.), "設置場所住所" (Installation Location Address), and "ステータス" (Status).

保守番号	設置場所住所	ステータス	詳細	予約
ngs-c0aa7001	〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島3-1-5 N T T デテレビパーク堂島第1ビル8 F	配達済み	詳細	予約
ngs-c0aa7002	〒105-0003 東京都港区虎ノ門1-10-5 ナチュラルローン	契約オーダー中	詳細	キャンセル
ngs-c0aa7003	〒105-0003 東京都港区虎ノ門1-2-1-19	配達済み	詳細	予約
ngs-c0aa7004	〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目6番4号	配達済み	詳細	予約
ngs-c0aa7005	〒530-0003 大阪市北区堂島	配達オーダー中	詳細	キャンセル

5件中1から5まで表示

※PC、タブレット、スマートフォンでご利用いただけます。

本ホームページに記載する会社名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。  
Copyright © 2018 NTT PC Communications Incorporated. All Rights Reserved.

## このポータルでなにができるの？

- 拠点一覧が確認できます
- 最新の工事情報・故障情報が確認できます
- 宅内設備の確認および直接当社へ故障問合せができます



サービスポータル URL

<https://online.mastersone.jp/m1simple/login>

# ポータルを利用するには

このポータルをご利用いただくために、以下の準備をお願いいたします。

ステップ1



「Master'sONE ネットワークサービス  
申込書」でポータルログインのID、パス  
ワードをお申込み

ステップ2



代理店さまより拠点オーダを  
発行します。

ステップ3




代理店さまよりお客様の  
システム番号が通知されます。

ステップ4



本ポータルにログインできます。

# セキュア・インターネットVPN-HighSpeed(SIV-HS) シンプルメニューとは？



- 閉域網でイントラネット形成、高いセキュリティを実現
- 従来型エントリーVPNと比較し高いパフォーマンスを実現  
IPoEを用いて従来型サービス比  
遅延値42%改善※1 ・ 設計帯域約7倍※2
- 冗長構成・バックアップで信頼性を確保  
GW(当社ネットワーク設備)の冗長だけでなく、LTEバックアップ  
標準提供
- ポータルサイトで契約一覧、工事・故障情報を一元的に確認。

※1 NTTPC調べ

※2 本サービスはベストエフォートサービスとなります。混雑発生時は、公平制御により、NTTPC網内で1Mbpsまで速度が低下する可能性があります。なお、通信速度は保証するものではありません。

# セキュア・インターネットVPN-HighSpeed(SIV-HS) シンプルメニューとは？

区分		内容	備考
サービス名称		Master'sONE セキュア・インターネット VPN-HighSpeed シンプルメニュー 接続サービス	
アクセス回線	メイン回線	お客さま手配のフレッツ回線(※1) または PC社以外のコラボ回線	ご利用いただけるアクセス回線は、※1を参照ください。
	バックアップ回線	NTTPC手配のLTE回線	提供条件については※2を参照してください
機能	光電話重畳機能		○ (重畳可能) ひかり電話、ひかり電話A (エース)、ひかり電話オフィスA (エース) に対応
	DHCP機能	サーバリレー	× (提供していません)
		フィルタ機能	
	LAN-IF通信モード	規格	○ (自動設定のみ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Auto-MDI/MDIX対応 オートネゴシエーション
全二重/半二重			
お申込方法 工事方法	お申込方法		代理点さま経由のお申込のみ
	設置方法		お客さまによる設置のみ (DIY設置)
保守受付	メンテナンス情報		
	故障情報		
	故障申告		
	CPE保守		
	アクセス回線保守		
SLA	SLA	○ あり	

お客さままでご準備いただいた、フレッツ回線にルータをつなぐだけで簡単・安全にVPNが構築できるサービスです。  
特に、はじめてVPNを利用する方に最適なサービスです。

必要なもの

## 1. フレッツ回線 (※1)

○利用可能なアクセス回線は以下になります。

ファミリー・ギガラインタイプ  
マンション・ギガラインタイプ  
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 集  
マンション・スーパーハイスピードタイプ 集  
ファミリー・ハイスピードタイプ  
マンション・ハイスピードタイプ

○フレッツオプション(月額無償)に加入  
「フレッツ・v6 オプション」が付与されていること

## 2. コンセント・設置場所

○コンセント

お客さま宅に送付したルータは、コンセント 1 個口を利用しますので、ご用意ください。

○設置場所

フレッツ回線の工事や故障の際に、ワイヤレスバックアップ機能が有効になります。ワイヤレスはNTTドコモ (MVNO)電波を利用しますので、スマートフォン等で電波が安定的に利用できる場所へ設置してください。

---

1.0版 2018年6月1日  
NTTPCコミュニケーションズ